1 Theorie

1.1 Volumenplasmonen in Metallen

Die Valenzelektronen eines metallischen Leiters können in einem einfachen Modell als ein quasifreies Elektronengas beschrieben werden. Werden die Elektronen durch eine externe Anregung aus ihrer Ruhelage ausgelenkt, so entsteht eine elektische Polarisation $\overrightarrow{P}$ innerhalb des Elektronengases.

$$\overrightarrow{P} = -\rho e \overrightarrow{d} \tag{1.1}$$

Dabei bezeichnet ρ die Valenzelektronendichte, e die Elementarladung eines Elektrons und $\overrightarrow{d}$ die Auslenkung aus der Ruhelage. Die Polarisation $\overrightarrow{P}$ des Elektronengases erzeugt ein rücktreibendes elektrisches Feld E.

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{\varepsilon_0 \varepsilon_R} \overrightarrow{P} = -\frac{\rho e}{\varepsilon_0 \varepsilon_R} \overrightarrow{e} \tag{1.2}$$

(ε_0 = Dielektrizitätskonstante im Vakuum, ε_R = Dielektrizitätskonstante im Metall)

Dadurch ergibt sich zusammen mit der Masse m_e der Elektronen die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators.

$$m_e \frac{d^2}{dt^2} x = -\frac{\rho e^2}{\varepsilon_0 \varepsilon_R} x \tag{1.3}$$

Diese kollektiven Schwingungen der Valenzelektronen in einem Festkörper werden Volumenplasmonen genannt. Die Eigenfrequenz hängt von den Materialeigenschaften ab und wird Plasmafrequenz ω_P genannt.

$$\omega_P = \sqrt{\frac{\rho e^2}{m_e \varepsilon_0 \varepsilon_R}} \tag{1.4}$$